

## Installazione della licenza web sul PC di interesse

- 1- Scaricare l'ultima versione di mentometer da: <http://www.mentometer.nu/webinstall.html>
- 2- Il file scaricato è **mentometer.exe**. Tasto destro del mouse e scegliere "installa come amministratore" e arrivare in fondo al processo di installazione
- 3- Alla prima apertura di PowerPoint vi verrà chiesto se si vuole richiedere una licenza web gratuita, cliccare su SI. Compilare tutti i campi della finestra

**REGISTRATI PER UN SISTEMA GRATUITO...**

Trasforma qualsiasi dispositivo connesso ad internet in un votatore per presentazioni interattive. Il tuo votatore gratuito invierà le tue scelte e messaggi direttamente alla presentazione di PowerPoint associata.


Email:

Numero di cellulare (ad es. +3939301962040):

Vi invieremo un'email con il link per l'attivazione. Di clicchi su tale link per validare l'indirizzo di email e ricevere le informazioni relative alla logica del canale web. Riceverete inoltre al numero di cellulare specificato un sms con il link per attivare il sistema nel vostro votatore web e essere subito pronti a votare!

Ci impegniamo a proteggere la tua privacy. Non vendiamo, condividiamo o affittiamo le informazioni personali a terzi.

E cliccare Invia. Si visualizzerà la finestra seguente



Successivamente si riceverà una email con la licenza gratuita, se si decidesse di usare il web voting anche su altri PC.

- 4- Chiudere e riaprire PowerPoint per concludere l'installazione.

Nel caso all'apertura di PowerPoint del punto 3) non sia stata data la possibilità di richiedere una licenza web gratuita si vada in PowerPoint -> mentometer -> informazioni -> Richiedi una licenza gratuita per smartphone

Nel caso il cliente abbia acquistato un abbonamento a pagamento mentometer verificherà che il canale di votazione sul nostro server ha un numero di partecipanti maggiore di 25 e utilizzerà tale valore maggiorato.

Verifica: premere il tasto ON/OFF in PowerPoint -> mentometer verificare la corretta lettura in informazioni->informazioni su mentometer:

